


## הגדרת חשבון דואר ב Outlook 2007


ראשית נפתח את התוכנה: Microsoft Office Outlook 2007




בהפעלה הראשונה של התוכנה, ייתכן שאשף ההגדרות יקפוץ באופן אוטומטי. אחרת, אם הגדרת את התוכנה בעבר, נפתח את התפריט **כלים (Tools)** ונלחץ על **הגדרות חשבון (Account Settings)**:



בחלון זה ניתן להגדיר חשבון חדש או לשנות הגדרות של חשבון קיים. להגדרת חשבון חדש נלחץ על הכפתור **חדש (New)**.



במידה וכבר מוגדר חשבון דואר אחר, יקפוץ החלון שלהלן. נלחץ בו על הכפתור הבא: (Next)



כאן נסמן את האפשרות **קבע באופן ידני את תצורת הגדרות השרת**, (Manually configure server settings)  
נלחץ על **הבא: (Next)**

הוספת חשבון דואר אלקטרוני חדש

### הגדרת חשבון אוטומטי

השם שלך:

כתובת דואר אלקטרוני:

סיסמה:

הקלד שוב את הסיסמה:

הקלד את הסיסמה שקיבלת מספק שירותי האינטרנט שלך.

קבע באופן ידני את תצורת הגדרות השרת או סוגי שרתים נוספים

נלחץ על הבא: (Next)

הוספת חשבון דואר אלקטרוני חדש

### בחירת שירות דואר אלקטרוני


**דואר אלקטרוני באינטרנט**  
התחבר אל שרת POP, IMAP או HTTP כדי לשלוח ולקבל הודעות דואר אלקטרוני.

**Microsoft Exchange**  
התחבר ל-Microsoft Exchange כדי לגשת אל הדואר האלקטרוני שלך, ללוח השנה, לאנשי קשר, לפקסים ולתא קולי.


**אחר**  
התחבר לסוג שרת המוצג להלן.

Fax Mail Transport  
שירות טלפון נייד ב-Outlook (העברת הודעות טקסט)


בשדה **השם שלך (Your name)** נקליד את שם התצוגה,  
 בשדה **דואר אלקטרוני (E-mail address)** נקליד את כתובת הדואר המלאה,  
 בשדה **סוג שרת (Account Type)** נשאר את **POP3**,  
 בשדה **שרת דואר נכנס (Incoming mail server)** נקליד **mail.bezeqint.net**,  
 בשדה **שרת דואר יוצא (Outgoing mail server)** נקליד **out.bezeqint.net**,  
 בשדה **שם משתמש (Username)** כבר יופיע שם המשתמש ללא תוספות,  
 בשדה **סיסמה (Password)** נקליד את הסיסמה באנגלית ובאותיות קטנות,  
 על מנת להגדיר אימות סיסמה בדואר יוצא, נלחץ על כפתור **הגדרות נוספות: (More Settings)**




בחלון ההגדרות הנוספות נעבור ללשונית **שרת יוצא (Outgoing Server)**,  
 נסמן ב **V** את האפשרות **שרת הדואר היוצא שלי (SMTP) דורש אימות**,  
**(My outgoing server (SMTP) requires authentication)**,  
 נלחץ על **אישור: (OK)**




בחלון שחזרנו אליו נלחץ על הבא: (Next)



נלחץ על סיום: (Finish)



נלחץ על סגור: (Close)



הגדרת החשבון הסתיימה. על מנת לקבל דואר נלחץ על **שלח/קבל** (Send/Receive).